

ASCII Character Codes

<u>Dec</u>	<u>Oct</u>	<u>Hex</u>	<u>Chr</u>	<u>Dec</u>	<u>Oct</u>	<u>Hex</u>	<u>Chr</u>
000	000	00	NUL	032	040	20	SP
001	001	01	SOH	033	041	21	!
002	002	02	STX	034	042	22	"
003	003	03	ETX	035	043	23	#
004	004	04	EOT	036	044	24	\$
005	005	05	ENQ	037	045	25	%
006	006	06	ACK	038	046	26	&
007	007	07	BEL	039	047	27	'
008	010	08	BS	040	050	28	(
009	011	09	HT	041	051	29)
010	012	0A	LF	042	052	2A	*
011	013	0B	VT	043	053	2B	+
012	014	0C	FF	044	054	2C	,
013	015	0D	CR	045	055	2D	-
014	016	0E	SO	046	056	2E	.
015	017	0F	SI	047	057	2F	/
016	020	10	DLE	048	060	30	0
017	021	11	DC1	049	061	31	1
018	022	12	DC2	050	062	32	2
019	023	13	DC3	051	063	33	3
020	024	14	DC4	052	064	34	4
021	025	15	NAK	053	065	35	5
022	026	16	SYN	054	066	36	6
023	027	17	ETB	055	067	37	7
024	030	18	CAN	056	070	38	8
025	031	19	EM	057	071	39	9
026	032	1A	SUB	058	072	3A	:
027	033	1B	ESC	059	073	3B	;
028	034	1C	FS	060	074	3C	<
029	035	1D	GS	061	075	3D	=
030	036	1E	RS	062	076	3E	>
031	037	1F	US	063	077	3F	?

<u>Dec</u>	<u>Oct</u>	<u>Hex</u>	<u>Chr</u>
064	100	40	@
065	101	41	A
066	102	42	B
067	103	43	C
068	104	44	D
069	105	45	E
070	106	46	F
071	107	47	G
072	110	48	H
073	111	49	I
074	112	4A	J
075	113	4B	K
076	114	4C	L
077	115	4D	M
078	116	4E	N
079	117	4F	O
080	120	50	P
081	121	51	Q
082	122	52	R
083	123	53	S
084	124	54	T
085	125	55	U
086	126	56	V
087	127	57	W
088	130	58	X
089	131	59	Y
090	132	5A	Z
091	133	5B	[
092	134	5C	\
093	135	5D]
094	136	5E	^
095	137	5F	-

<u>Dec</u>	<u>Oct</u>	<u>Hex</u>	<u>Chr</u>
096	140	60	`
097	141	61	a
098	142	62	b
099	143	63	c
100	144	64	d
101	145	65	e
102	146	66	f
103	147	67	g
104	150	68	h
105	151	69	i
106	152	6A	j
107	153	6B	k
108	154	6C	l
109	155	6D	m
110	156	6E	n
111	157	6F	o
112	160	70	p
113	161	71	q
114	162	72	r
115	163	73	s
116	164	74	t
117	165	75	u
118	166	76	v
119	167	77	w
120	170	78	x
121	171	79	y
122	172	7A	z
123	173	7B	{
124	174	7C	
125	175	7D	}
126	176	7E	~
127	177	7F	DEL

January

J	a	n	u	a	r	y
074	097	110	117	097	114	121